

PTF Installation per Savf



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbereitungen für die Übertragung	3
2.	Übertragung der Files per FTP	ł
3.	Rücksichern der Installationsbibliothek)



1. Vorbereitungen für die Übertragung

Zu Beginn müssen Sie die benötigten Savefiles unter dem Link

http://assoftw.avenum.com/ediconnectinstall/

downloaden.



2. Übertragung der Files per FTP

Im nächsten Schritt müssen Sie die Savefiles einzeln von Ihrem PC auf die iSeries übertragen. Dazu klicken Sie auf Start -> Ausführen

Ausführe	en	? ×
-	Geben Sie den Namen eines Programms, Ordners, Dokuments oder einer Internetressource an.	
Ö <u>f</u> fnen:	smd	•
	OK Abbrechen Durchsuche	en

Hier bitte CMD eingeben und bestätigen. Es erscheint ein weiteres Eingabefenster.

🔤 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.	_
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>_	
	-



Nun müssen Sie, in das Verzeichnis indem Sie die zuvor runtergeladenen Savefiles gespeichert haben, wechseln.



Wenn Sie in das Verzeichnis gewechselt haben, müssen Sie sich per FTP auf Ihre iSeries connecten. Dazu geben Sie bitte folgenden Befehl ein

FTP <IP Adresse>

Als Beispiel Beispiel





Nach bestätigen der Eingabe werden Sie aufgefordert den Benutzernamen und Passwort einzugeben.

Sie sollten einen Benutzer wählen, der möglichst viele Berechtigungen auf Ihrem System hat, am besten wäre hierbei das Benutzerprofil QSECOFR.





Nach Eingabe des Users und des Passworts sollten Sie die Meldung erhalten, dass der Login erfolgreich war.



Nun können Sie mit der eigentlichen Übertragung der Dateien beginnen. Hierzu wechseln Sie in den binär Modus.

G:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp 10.3.2.71
Microsoft Windows [Uersion 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>cd\
C:\Scd ediconnect
C:\Ediconnect>ftp 10.3.2.71
Wurde hergestellt.
220-QICP at ASSOFTW.AUENUM.COM.
220 Connection will close if idle more than 5 minutes.
Benutzer (10.3.2.71:(none)): nm
311 Enter password.
Kennwort:
230 NM logged on.
ftp> bin
200 Representation type is binary IMAGE.
ftp> _

Danach geben Sie bitte den Befehl

put <Dateiname> /qsys.lib/zielbibliothek.lib/Savefilename.savf

und bestätigen Sie die Eingabe.

als Beispiel:



Wiederholen Sie die Prozedur mit allen Savefiles die Sie auf Ihre iSeries übertragen müssen.





3. <u>Rücksichern der Installationsbibliothek</u>

Wechseln Sie nun bitte auf Ihre iSeries.

Um herauszufinden welche Bibliothek zurückgespeichert werden soll führen Sie bitte den Befehl

DSPSAVF FILE(BIBLIOTHEK/DATEINAME)

als Beispiel:

¤∎ ASSOFTW							
Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe							
o bb as in a s bb a b s o 🔗							
Gesicherte Ubjekte anzeigen – Sicherungsdatei							
Gesicherte Bibliothek:	ACB_24		Release-Stand		V5R1M0		
Zusatzspeicherpool . :	1		Verdichtete D	Nein			
Sicherungsdatei :	ACB_24		Angezeigte Ob	6			
Bibliothek :	EDICON	NECT	Gesicherte Ob	jekte . :	22		
Datensätze :	7280		Zugriffspfade		0		
Sicherungsbefehl :	SAVLIB						
Sichern im akt. Zust.:	*NO						
Gesichert am/um :	05/10/07	12:58:21					
Auswahl eingeben und Ei	ngabetaste	drücken.					
5=Gesicherte Datenban	kteildatei	en anzeigen					
Ausw Objekt	Art	Attribut	Eigner	Größe (K)	Daten		
ACB_24	*LIB	PROD	QSECOFR	96	YES		
ASDCPSAVF	*PGM	CLP	QSECOFR	52	YES		
ASDCPSFIL	*PGM	RPG	QSECOFR	116	YES		
DIRCPY	*PGM	RPGLE	QSECOFR	60	YES		
INSTALL	*PGM	CLP	QSECOFR	60	YES		
INSTALLE	*PGM	CLP	QSECOFR	52	YES +		
F3=Verlassen F12=Abbr	echen						
MA c				03/027			
🖑 1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.							

Notieren Sie sich bitte den Eintrag Gesicherte Bibliothek, in diesem Beispiel wäre dies ACB_24.



Um Die Daten rückzusichern geben Sie bitte folgenden Befehl ein

RSTLIB SAVLIB(Gesicherte Bibliothek) DEV(*SAVF) SAVF(Bibliothek/Savefile) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL) RSTLIB(rückzusichernde Bibliothek)

Gesicherte Bibliothek	zuvor notierte Bibliothek
Bibliothek	Bibliotheksname in die Sie das Savefile per FTP übertragen
	haben
Savefile	Savefilename
Rückzusichernde Bibliothek	entgültiger Bibliotheksname

als Beispiel:

RSTLIB SAVLIB(ACB_24) DEV(*SAVF) SAVF(EDICONNECT/ACB_24) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL) RSTLIB(ACB_24)

Diese Prozedur wiederholen Sie bitte wieder mit allen benötigten Savefiles.



Abschliessend noch die Installationsroutine mit dem Befehl

Bibliotheksname/INSTALLQ

aufrufen.

Als Beispiel:

ACB_24/INSTALLQ





Im nächsten Bildschirm das zu installierende Programm (Edi-Connect) mit 1 auswählen und bestätigen.



Die Installation läuft nun vollautomatisch ab.

Wenn Sie noch Fragen bzgl. der Übertragung oder Installation haben, kontaktieren Sie uns unter der Tel. +43 (0)1 92 101 100 oder per Mail edihelp@avenum.com.